

Техническое описание

Описание модуля

Модуль uNAV Address представляет собой интеграцию сервиса DaData с Microsoft Dynamics NAV.

Интеграция происходит по следующим справочникам:

1. Адреса
2. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
3. Информация о банках
4. Проверка корректности E-mail

Сервис интегрирован со следующими таблицами системы:

- Клиенты
- Поставщики
- Банковские счета
- Банковские счета клиента
- Банковские счета поставщика
- Склад
- Адреса доставки
- Адреса отгрузки

uNAV Address доступен для версий Microsoft Dynamics NAV 2017. При необходимости использования решения на других версиях Microsoft Dynamics NAV обращайтесь к нам на support@uque.ru

Возможности модуля

- При создании нового клиента или поставщика достаточно ввести один из следующих параметров в поле наименование: название контрагента, ФИО директора или ИНН. Происходит автоматический поиск по полномасштабной базе данных и при выборе из нескольких вариантов во всплывающем списке заполняются поля: официальное название, адрес, ИНН, КПП.
- При вводе адреса происходит поиск по базе данных и автоматическое заполнение полей по КЛАДР, что исключает необходимость ручного ввода и гарантирует корректность данных.
- При вводе БИК происходит поиск по базе данных и автоматическое заполнение реквизитов банка – название, адрес, корреспондентский счет.
- При вводе e-mail контакта поставщика или клиента система автоматически проверяет корректность введенного e-mail адреса и определяет домен компании.

Необходимые объекты

Для корректной работы модуля потребуются следующие объекты лицензии:

- Table – 2 шт.
- CodeUnit – 2 шт.
- Page – 2 шт.

При необходимости данные объекты можно приобрести у нас со скидкой от 30%. Для этого пишите нам на Contact@uque.ru

Установка модуля

Для установки модуля необходимо загрузить в свою базу данных NAV 2017 дополнительные объекты, предоставляемые в виде файла *.fob.

Более детальная информация по установке модуля обратитесь к инструкции для вашего технического специалиста. Если у вас возникли трудности при установке модуля или у вас отсутствует технический специалист по MS Dynamics NAV – обратитесь к нам на support@uque.ru и мы бесплатно поможем вам с установкой.

Состав модуля

1. Таблица DaData Table (50004) – содержит временные данные, полученные от сервиса DaData
2. Таблица Uque Setup – содержит настройки для работы модуля. В частности – Токен для работы с сервисом DaData
3. Кодюнит DaData Mgt.(50004) – содержит основные функции и процедуры для работы с сервисом
4. Кодюнит DaData Triggers (50005) – содержит триггеры на события основных таблиц (Клиенты, поставщики и т.д.)
5. Страница DaData List(50004) – предназначена для отображения полученной информации от сервиса
6. Страница Uque Setup (50005) – предназначена для отображения настроек модуля

Настройка работы модуля

Перед началом работы с модулем укажите в настройках API-ключ DaData. Чтобы получить API-ключ, [зарегистрируйтесь на DaData.ru](https://dadata.ru) и скопируйте его из [личного кабинета](#).

После получения токена при первом запуске модуля Nav запросит указать токен в настройке. После этого система готова к работе.